

# Mail 4.x の新規設定方法

## 1. Mail 4.x の起動

デスクトップ画面下部に表示された Dock から[Mail]をクリックします。



## 2. ようこそ Mail へ

[ようこそ Mail へ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。



氏名	任意の名前を入力します。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

### 3. 受信用メールサーバ

[受信用メールサーバ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ

受信メールサーバ

アカウントの種類: POP

説明: (オプション)

受信メールサーバ: POPサーバ名

ユーザ名: メールアドレス

パスワード: メールパスワード

? キャンセル 戻る 続ける

アカウントの種類	POP を選択します。
受信メールサーバ	「pop.ドメイン名」を入力します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

### 4. 接続確認

[～への接続確認中...]の画面が表示されますので、そのままお待ちください。

パスワード: メールパスワード

メールサーバ [ ] への接続を確認中...

キャンセル 戻る 続ける

## 5. 送信用メールサーバ

[送信用メールサーバ]の画面が表示されますので、下記のように入力し、入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ

送信用メールサーバ

説明: (オプション)

送信用メールサーバ: SMTPサーバ

このサーバのみを使用

認証を使用

ユーザ名: メールアドレス

パスワード: メールパスワード

キャンセル 戻る 続ける

送信用メールサーバ	「smtp.ドメイン名」を入力します。
このサーバのみを使用	チェックは任意です。
認証を使用	チェックします。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

## 6. 設定完了

[アカウントの概要]の画面が表示されますので、[アカウントをオンラインにする]にチェックを入れ、[作成]をクリックします。

ようこそ Mail へ

アカウントの概要

アカウントの説明: メールアドレス  
氏名: 任意の名前  
メールアドレス: メールアドレス  
ユーザ名: メールアドレス

受信メールサーバ: POPサーバ  
SSL: 切

送信メールサーバ: SMTPサーバ  
SSL: 切

アカウントをオンラインにする

キャンセル 戻る 作成

以上で設定は完了です。