


Mail 6.x の新規設定方法

1. Mail 6.x の起動


デスクトップ画面下部に表示された Dock から[メール]をクリックします。



2. ようこそメールへ

[ようこそメールへ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。



氏名	任意の名前を入力します。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

3. 受信用メールサーバ

[受信用メールサーバ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。

ようこそメールへ

受信用メールサーバ

アカウントの種類: POP

説明: (オプション)

受信用メールサーバ: POPサーバ名

ユーザ名: メールアドレス

パスワード: メールパスワード

キャンセル 戻る 続ける

アカウントの種類	POP を選択します。
受信用メールサーバ	「pop.ドメイン名」を入力します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

4. 証明書を検証

[~の識別情報を確認できません。]の画面が表示されますので、[証明書を表示]をクリックします。

表示されない場合は7の項目へ進みます。

証明書を検証


の識別情報を確認できません。

このサーバの証明書は不正です。に偽装したサーバに接続している可能性があり、機密情報が漏えいするおそれがあります。それでもこのサーバに接続しますか?

証明書を表示 キャンセル 接続

5. 証明書を検証

[証明書]の画面が表示されますので["～への接続時に～.SiriusCloud.jp"を常に信頼]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。




6. システム証明書の信頼性

[システム証明書の信頼性]の画面が表示されますので、[設定をアップデート]をクリックします。

Mac の管理者パスワードを設定されている場合は[パスワード]に管理者パスワードを入力します。

表示されない場合は次の項目へ進みます。



7.受信メールのセキュリティ

[受信メールのセキュリティ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[続ける]をクリックします。



SSL(Secure Sockets Layer)を使用	チェックしません。
認証	パスワードを選択します。

8. 詳細設定

[受信メールのセキュリティ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力し、[続ける]をクリックします。

ようこそメールへ

送信用メールサーバ

説明: (オプション)

送信用メールサーバ: SMTPサーバ

このサーバのみを使用

認証を使用

ユーザ名: メールアドレス

パスワード: メールパスワード

キャンセル 戻る 続ける

送信用メールサーバ	「smtp.ドメイン名」を入力します。
このサーバのみを使用	チェックは任意です。
認証を使用	チェックします。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

9. 設定完了

[アカウントの概要]の画面が表示されますので、[アカウントをオンラインにする]にチェックを入れ、[作成]をクリックします。

ようこそメールへ

アカウントの概要

アカウントの説明: メールアドレス
氏名: 任意の名前
メールアドレス: メールアドレス
ユーザ名: メールアドレス

受信メールサーバ: POPサーバ
SSL: 切

送信用メールサーバ: SMTPサーバ
SSL: 切

アカウントをオンラインにする

キャンセル 戻る 作成

以上で設定は完了です。