


Windows メールの新規設定方法


1.Windowsメールの起動

[スタート]→[電子メール(Windows メール)]をクリックして、Windows メールを起動します。




2.メールアカウントの選択

メニューバーの[ツール(T)]→[アカウント(A)]の順にクリックします。




3.インターネットアカウントの追加

[インターネットアカウント]の画面が表示されます。[追加(A)]をクリックします。



4.アカウントの種類を選択

[アカウントの種類を選択]の画面が表示されます。[電子メールアカウント]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。



5.表示名の入力

[表示名]の欄に任意の名前を入力し、[次へ(N)]をクリックします。

名前

電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D): 任意の名前

例: Taro Chofu

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

6.インターネット電子メールアドレスの入力

[インターネット電子メールアドレス]の画面が表示されます。[電子メールアドレス]の欄にメールアドレスを入力し[次へ(N)]をクリックします。

インターネット電子メールアドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メールアドレス(E): メールアドレス

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

7. 電子メールサーバーのセットアップ

[電子メールサーバーのセットアップ]の画面が表示されます。下記のように設定し[次へ(N)]をクリックします。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)
POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):
POPサーバー名

送信メール (SMTP) サーバー名(Q):
SMTPサーバー名

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

受信メールサーバーの種類	POP3 を選択します。
受信メールサーバー	「pop.ドメイン名」を入力します。
送信メールサーバー	「smtp.ドメイン名」を入力します。
送信サーバーは認証が必要	チェックを付けます。

8. インターネットメールログオン

[インターネットメールログオン]の画面が表示されます。下記のように設定し[次へ(N)]をクリックします。

インターネットメールログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): メールアドレス

パスワード(P): メールパスワード


パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

ユーザー名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを付けます。


9. 設定完了

[設定完了]の画面が表示されます。[今は電子メールをダウンロードしない]にチェックを入れ、[完了(E)]をクリックします。




10. メールアカウントの選択

メニューバーの[ツール(T)]→[アカウント(A)]の順にクリックします



11. インターネットアカウントのプロパティ

[インターネットアカウント]の画面に戻りますので、[メールアカウント名]をクリックして選択し、[プロパティ(P)]をクリックします。



12. 詳細設定タブ

[プロパティ]画面が表示されます。[詳細設定]タブをクリックします。下記のように設定して、[適用(A)]→[OK]の順にクリックして全ての設定を完了します。

