

## Mail 8.x の設定確認方法

### Mail の起動

[Dock]→[メール]をクリックして、Mail を起動します。



### 2. メールアカウントの選択


[メール]→[環境設定]の順にクリックします。



## 2.アカウント情報の確認

画面上部の[アカウント]をクリックし、画面左枠から設定を確認したいアカウントを選択します。


[アカウント情報]をクリックし、各項目を確認します。



このアカウントを使用	チェックします
アカウントの種類	POP
説明	任意の名前
メールアドレス	メールアドレス
氏名	任意の名前
受信用メールサーバ	「pop.ドメイン名」を入力します
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

### 3.詳細の確認

[詳細]をクリックし、各項目を確認します。




アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしません
新規メッセージを自動的に受信するときに含める	チェックします
ポート	110
SSL を使用	チェックしません
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします


## 4.SMTP サーバリストの確認

再度、画面上部の[アカウント情報]をクリックします。

[送信用メールサーバ(SMTP)]のプルダウンメニューの[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。



画面上部から設定を確認したい送信サーバ名をクリックし、[アカウント情報]をクリックし、各項目を確認します。



サーバ名

「smtp.ドメイン名」を入力します

## 6.詳細の確認

[詳細]をクリックし、各項目を確認し、[OK]をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
		iCloud

+ -

アカウント情報 **詳細**

アカウント設定を自動的に検出して管理

ポート:   SSL を使用

認証:

セキュリティ保護されていない認証を許可


ユーザ名:

パスワード:

? キャンセル **OK**

アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしません
ポート	587
SSL を使用	チェックしません
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

[アカウント情報]の画面に戻りますので、各項目を確認します。



このサーバのみを使用	チェックします
TLS 証明書	なし

## 7. 設定完了

確認が終わりましたら、左上にあるクローズボタンをクリックします。

設定を変更された場合は下記画面が表示されますので、[保存]をクリックします。



以上で設定の確認は終了となります。